


Vorgehensweise zum Updaten der T4PX




- Stellen Sie sicher, dass die Batterie der T4PX vor einem Software-Update ausreichend geladen ist !
- Obwohl der Modellspeicher beim Updaten weder gelöscht noch verändert werden sollte, empfiehlt es sich vorgängig sicherheitshalber ein Backup des Modellspeichers zu erstellen !

1. Downloaden Sie das zip-File von unserer Webseite (Futaba Downloads-> registrierter Bereich)
2. Zip-File auf Ihrem PC entpacken
3. Es wird automatisch ein FUTABA-Ordner erstellt
4. Den FUTABA-Ordner auf eine microSD-Karte kopieren
5. Die microSD-Karte in die T4PX einsetzen
6. Die T4PX einschalten während die „END“-Taste gedrückt bleibt. Der Update-Bildschirm erscheint auf der T4PX und das Update startet automatisch



7. Wenn der Update-Vorgang erfolgreich beendet ist, erscheint die Meldung „completed“ .



8. Die T4PX ausschalten und die microSD-Karte entfernen